

## IN DER VERSION VON 2002 DURCHZUFÜHRENDE ÄNDERUNGEN:

- Anlage G4

- Anlage G5

Modifications Version n°2 du 01.06.2009

### G.4 - Liste der Elemente der Abrechnungsmeldung - Zugeteilte Leistungen

Satz: Kopfdatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Platzzuteilendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	17-18 19-20 21-22	Dieselben Bemerkungen wie zu Element 4 des Einzeldatensatzes.
5	Anzahl der Einzeldatensätze	6	O	-	23-28	
6	Anzahl der Summendatensätze	6	O	-	29-34	

a. O = verbindlich oder F = fakultativ

Satz: Einzeldatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Platzzuteilendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	Es handelt sich um das Ausgabe-EVU, wenn Element 7 = 0. Es handelt sich um das anfordernde EVU der Annullierung oder das die Anfersales-Transaktion durchführende EVU, wenn Element 7 = 1, 2, 3 oder 4 oder 5.

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	0 oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	17-18 19-20 21-22	Zur Definition, siehe Glossar <a href="#">Seite 120</a> . Die Benutzung der beiden letzten Stellen ist vorbehalten (Angabe 00). Wenn jedoch nach einer Vereinbarung zwischen den EVU die Abrechnung für einen anderen Zeitraum als monatlich erstellt wird, ist die entsprechende Codierung zwischen den betroffenen EVU festzulegen.
5	vorbehalten	1	-	-	23	
6	Art der Leistung	2	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	24-25	01 = Streckenfahrscheine 02 = durchgehende Fahrscheine 03 = Zugzuschläge 04 = Anteil aus einem Fahrschein für eine kombinierte Leistung 05 = Streckenfahrschein in Verbindung mit einer Reservierung 06 = Liegeplätze 07 = durchgehende Fahrscheine in Verbindung mit einer Reservierung 20 = ARZ-Plätze (Fahrzeuge) 40 = Bettplätze 50 = Reservierung von Einrichtungen an Bord (Kabinen, Schlaf-/Liegeplätze usw.) für eine Seestrecke 60 = Mahlzeiten  <b>Hinweis:</b> Bei den Codes 01 und 02 handelt es sich um "Opendate-Leistungen".  Der Code 20 kann eventuell für die Abrechnung der Anteile „Auto und Reisender“ verwendet werden (nur im Binnenverkehr).
7	<del>beantragte Annullierungen</del> Art der Transaktion	1	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	26	0 = ohne Annullierung 1 = besonderer Datensatz für beantragte Annullierungen 2 = besonderer Datensatz für Rückrechnung von nicht erstatteten Anteilen 3 = elektronische Fahrscheinrückerstattung 4 * = Fahrscheinumtausch (es handelt sich um den umgetauschten Fahrschein) 5 * = Umtausch oder Rückerstattung wegen Streik  * = Diese Art von Information ist fakultativ

8	Art der anfordernden Stelle der Leistung/Annullierung Vertriebskanal	1	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	27	1 = Bahnhöfe und gleichgestellte Stellen 2 = Reisebüros und gleichgestellte Stellen 3 * = Call-Center eines EVU 4 * = Verkäufe an Bord der Züge 5 * = Automaten eines EVU 8 * = Internetseite eines Reisebüros 9 * = Internetseite eines EVU  * = Diese Art von Information ist fakultativ
9	Code der Reisebüroorganisation	5	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	28-32	Dieses Element erscheint, wenn es von dem Ausgabe-EVU übermittelt wird.
10	anforderndes Terminal: - zugehöriges EVU - Nummer	4 7	O	UIC-Merkblatt Nr. 918-1	33-36 37-43	Dieses Element wird angegeben, wenn das System des platzzuteilenden EVU diese Information vom Ausgabe-EVU erhält.

11	Abrechnungswährung Währungsperiode	3 2	O O	UIC-Merkblatt Nr. 920-3 UIC-Merkblatt Nr. 311	44-46 47-48	- Währung, die in dem internationalen Tarif erscheint - durch das BCC festgesetzter Code
12	Klasse oder Kategorie	3	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	49-51	000 = Leistungen ohne Klasse 001 = 1. Klasse <sup>b</sup> 002 = 2. Klasse <sup>b</sup> 003 = Bahn 1. Klasse/Schiff 2. Klasse <sup>b</sup> 004 = Bahn 2. Klasse/Schiff 1. Klasse <sup>b</sup> 005 = Bahn 1. Klasse/Schiff "Vorzugsklasse" 006 = Bahn 2. Klasse/Schiff "Vorzugsklasse"  <b>Hinweis:</b> Die Codes 003 bis 006 werden nur benutzt, wenn in einem Datensatz Bahn- und Seestrecken betroffen sind  007 = Liegeplätze 1. Klasse 008 = Liegeplätze 2. Klasse 009 = Klassenwechsel 010 = vorbehalten 011 = Bettplatz "single" 012 = Bettplatz "spécial" 013 = Bettplatz "double" 014 = Bettplatz "touriste T2" 015 = Bettplatz "touriste T3" 016 = Bettplatz "touriste T4" 017 = Single-Abteil "Gran Class" mit Dusche und Toilette 018 = Double-Abteil "Gran Class" mit Dusche und Toilette 019 = vorbehalten Bettplatz "T3 Deluxe" mit Dusche und Toilette  021 bis 061 = vorbehalten 062 = Ruhesessel 1. Klasse 063 = Ruhesessel 2. Klasse 064 = Kabine Spezial 1. Klasse 065 = Kabine Luxus 1. Klasse 066 = Kabine mit 1 Bett 1. Klasse 067 = Kabine mit 1 Bett 2. Klasse 068 = Kabine mit 2 Betten 1. Klasse 069 = Kabine mit 2 Betten 2. Klasse 070 = Kabine mit 3 Betten 1. Klasse 071 = Kabine mit 3 Betten 2. Klasse 072 = Kabine mit 4 Betten 1. Klasse 073 = Kabine mit 4 Betten 2. Klasse



Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
12	Klasse oder Kategorie	3	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	49-51	081 = Frühstück 082 = Mittagessen 083 = Abendessen 084 = Abteil PANORAMA-Plätze 085 = Abteil EURAFFAIRES 086 = Liegesessel 087 = Abteil CLUB 088 = Abteil PREFERENTE 089 = Abteil TURISTA 090 = nur Fahrräder 101 bis 120 = reservierte Codes für die Chartervereinbarungen, um die Art des Wagens anzugeben, wenn das Element 30 mit 33000 bis 33900 codiert ist
13	Preis je Leistungseinheit	8	O	-	52-59	6 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.
14	Zugnummer	5	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	60-64	Es ist 00000 angegeben, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04 oder 50 codiert ist. (Abweichend gibt ATOC die Abfahrtszeit des Zuges von dem Einsteigebahnhof des Reisenden an.) Die Nummer des Zuges ist die, die auf dem Reservierungsausweis des Kunden angegeben ist.
15	Wagennummer	3	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	65-67	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 06 oder 40 codiert ist. (Abweichend hiervon kennzeichnet ATOC ihre Wagen mit Buchstaben)
16	Verkehrstag	6	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	68-73	Dieses Element erscheint nicht, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01 oder 02 codiert ist. Der Verkehrstag ist der Tag der Abfahrt des Wagens von seinem Ursprung.
17	Abgangsbahnhof - EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	74-77	
	- Bahnhof	5	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-2</i>	78-82	
18	vorbehalten	1			83	
19	Zielbahnhof - EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	84-87	
	- Bahnhof	5	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-2</i>	88-92	
20	vorbehalten	1			93	
21	Prüfnummer	14	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	94-107	Dieses Element ist auch im Fall der Abrechnung der Fahrscheine allein verbindlich (Element 6 codiert: 01, 02, 05 oder 07).

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	0 oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
22	Dialognummer	5	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	108-112	Dieses Element ist auch im Fall der Abrechnung der Fahrscheine allein verbindlich (Element 6 codiert: 01, 02, 05 oder 07).
23	Ausgabebetrag	6	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	113-118	
24	Anzahl der Leistungen	5	0	-	119-123	Bei mehr als einem Leistungserbringer, siehe Punkt <b>G.3.1.1.1 - Seite 75</b>
25	Berichtigung	1	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	124	0 = normale Buchung 1 = Gegenbuchung Der Code 1 wird nur benutzt, wenn das EVU Abrechnungsberichtigungen im System durchführt; in diesem Fall werden ursprünglich als Gutschrift abgerechnete Beträge in Element 26 als Lastschrift abgerechnet, ursprünglich als Lastschrift abgerechnete Beträge in Element 27 als Gutschrift. sind die Beträge in denselben Feldern wie bei der ursprünglichen Speicherung positioniert, aber im Sinne einer Gegenbuchung.
26	Bruttobetrag der Lastschrift	10	0	-	125-134	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Der Betrag ist gleich dem Produkt der Elemente 13 und 24 des Einzeldatensatzes. Er erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 0 oder 2 codiert ist. Bei mehr als einem Leistungserbringer siehe Punkt <b>G.3.1.1.1.</b>
27	Bruttobetrag der Gutschrift	10	0	-	135-144	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Der Betrag ist gleich dem Produkt der Elemente 13 und 24 des Einzeldatensatzes. Er erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 codiert ist. Bei mehr als einem Leistungserbringer siehe Punkt <b>G.3.1.1.1.</b>
28	Leistungserbringen des EVU	4	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	145-148	Bei mehr als einem Leistungserbringer, siehe Punkt <b>G.3.1.1.1.</b>
29	Rückrechnungssatz	2	0	-	149-150	Dieses Element erscheint, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 2 oder 3 codiert ist. Es erscheint nicht, wenn der nicht erstattete Anteil als Festbetrag berechnet wird.
30	Tarificodierung	5	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	151-155	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 05 oder 07 codiert ist. Dieses Element erscheint in jedem Fall. (siehe Anlage C - Seite 45)

31	Art der Strecke	1	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	156	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 05 oder 07 codiert ist.
----	-----------------	---	---	----------------------------------	-----	--

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	0 oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
32	Primärkode der Wegevorschrift 1. Strecke	9	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-9</i>	157-165	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 mit 01, 02 oder 04 codiert ist. Bei den Codes 05 und 07 wird dieses Element geliefert, wenn es von dem platzzuteilenden EVU für die Berechnung genutzt wird.
33	Art des Reisenden	2	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	166-167	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 05 oder 07 codiert ist.
34	Betrag/Anteil je Leistungseinheit	8	0	-	168-175	6 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es handelt sich um den Betrag oder den Anteil je Leistungseinheit für das EVU, das in Element 28 in der derselben Gruppe der Elemente 28 bis 40 enthalten ist.
35	Bruttobetrag der Belastung	10	0	-	176-185	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es handelt sich um das Produkt der Elemente 34 und 24 des Einzeldatensatzes. Es erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 codiert ist.
36	Bruttobetrag der Gutschrift	10	0	-	186-195	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es handelt sich um das Produkt der Elemente 34 und 24 des Einzeldatensatzes. Es erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 0 oder 2 codiert ist.
37	Provisionsatz des leistungserbringenden EVU in %	4	0	<i>UIC-Merkblatt Nr. 130</i>	196-199	2 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es handelt sich um den Provisionsatz, den das EVU gewährt, das im Element 28 in derselben Gruppe der Elemente 28 bis 40 erscheint. Das Element erscheint nicht, wenn die Provision als Festbetrag berechnet wird.
38	Betrag der Provision zu Lasten des leistungserbringenden EVU	10	0	-	200-209	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Wenn dieser Betrag aus der Anwendung eines Provisionsatzes herrührt, wird er auf der Grundlage des Elementes 36 bestimmt. Es sind die Rundungsregeln der Anlage D - Seite 67 anzuwenden.
39	Betrag der Provision zu Gunsten des leistungserbringenden EVU	10	0	-	210-219	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Wenn dieser Betrag aus der Anwendung eines Provisionsatzes herrührt, wird er auf der Grundlage des Elementes 35 bestimmt. Es sind die Rundungsregeln der Anlage D anzuwenden.



Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
40	Primär-Code der Wegevorschrift 2. Strecke	9	F	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-9</i>	220-228	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 mit 01, 02 oder 04 codiert ist. Für die Codes 05 und 07 wird dieses Element geliefert, wenn es von dem platzteilenden EVU für die Preisberechnung genutzt wird.
	Ländercode	5	F	Norme ISO 3166-1	220-224	Code des Landes * z.B. : "000DE"
	Zugkategorie	4	F		225-228	Code der Zugkategorie * z.B. : „0041“ * = Diese Art von Information ist fakultativ

a. O = verbindlich oder F = fakultativ

b. 1. Klasse = Schiff 1. Klasse = Schiff Tourist A = Schiff Komfortklasse . 2.  
Klasse = Schiff 2. Klasse = Schiff Tourist B = Schiff Economy-Klasse

#### Satz: Summendatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Platzzuteilendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	<a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a>
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	<a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a>
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - Kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	17-18 19-20 21-22	Gleiche Bemerkung wie zum Element 4 des Einzeldatensatzes.
5	vorbehalten	1	-	-	23	
6	Abrechnungswährung Währungsperiode	3 2	O O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-3</i> <i>UIC-Merkblatt Nr. 311</i>	24-26 27-28	Gleiche Bemerkung wie zum Element 11 des Einzeldatensatzes.
7	Bruttobetrag Belastung	12	O	-	29-40	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. <b>Summe der Elemente 36 des Einzeldatensatzes.</b>
8	Bruttobetrag Gutschrift	12	O	-	41-52	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. <b>Summe der Elemente 35 des Einzeldatensatzes.</b>
9	Betrag Provisionsbelastung	11	O	-	53-63	9 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Summe der Elemente 39 des Einzeldatensatzes.

10	Betrag Provisionsgut- schrift	11	O	-	64-74	9 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Summe der Elemente 38 des Einzeldaten- satzes.
----	----------------------------------	----	---	---	-------	---

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt	Nr. der Stellen	Bemerkungen
11	Saldo Belastung/Gutschrift	1	O	-	75	Der Code 1 gibt an, dass es sich um eine Belastung des Empfangs-EVU der Abrechnung handelt, und der Code 2 gibt an, dass es sich um eine Gutschrift für dieses EVU handelt.
12	Netto-Saldo	12	O	-	76-87	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Saldierung der Elemente 7, 8, 9, 10.

a. O = verbindlich oder F = fakultativ

## G.5 - Liste der Elemente der Abrechnungsmeldung - zugeschiedene Anteile

### Satz: Kopfdatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Rechnungserstellendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	Siehe Punkt 1.2 - Seite 2. <a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a>
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	<a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a>
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	17-18 19-20 21-22	Dieselben Bemerkungen wie im Element 4 des Einzeldatensatzes
5	Anzahl der Einzeldatensätze	6	O	-	23-28	
6	Anzahl der Summendatensätze	6	O	-	29-34	

a. O = verbindlich oder F = fakultativ

# Anlagen

## Satz: Einzeldatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Rechnungserstellendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	Siehe Punkt 1.2 - Seite 2. <a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a>
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	<p>Es handelt sich um das leistungserbringende EVU.</p> <p>Wenn ausnahmsweise eine Unterverteilung durch das EVU vorgenommen wird, das die Abrechnung erstellt, werden die durch dieses EVU in die Regelung einbezogenen Transportunternehmen durch einen fiktiven Code identifiziert.</p> <p>Wenn man den Preis für eine Strecke eines einzigen EVU durch den Anstoß von zwei oder mehreren in unterschiedlichen Währungen ausgedrückten Beträgen erhält, muss man unabhängig davon, ob es einen oder mehrere Primärcodes Wegevorschrift gibt, soviel "Einzeldatensätze" bilden, wie es verschiedene Währungen gibt. Zu diesem Zweck werden fiktive EVU-Codes verwendet; diese Datensätze werden dieselben Merkmale haben mit Ausnahme der Elemente: Empfangs-EVU der Abrechnung, Abrechnungswährung und Anteil je Leistungseinheit sowie der zwei ersten Stellen des (der) Primärcodes der Wegevorschrift und eventuell tarifarische Codierung der Fahrausweise und Art des Reisenden. Für die Wahl des fiktiven EVU-Codes und der Darstellung der Abrechnungen ist eine Abstimmung zwischen den betroffenen EVU notwendig. <a href="#">RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar</a></p>
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr.920-4</i>	17-18 19-20 21-22	<p>Für die Definition, siehe Glossar - Seite 120.</p> <p>Die Benutzung der beiden letzten Stellen ist vorbehalten (Angabe 00).</p> <p>Wenn jedoch nach einer Vereinbarung zwischen den EVU die Abrechnung für einen anderen Zeitraum als monatlich erstellt wird, ist die entsprechende Codierung zwischen den betroffenen EVU festzulegen.</p>

5	Vorbehalten	1			23	
---	-------------	---	--	--	----	--

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
6	Art der Leistung	2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	24-25	<p>01 = Streckenfahrscheine nach TCV-Heft II/III begrenzt auf 2 Seriennummern. Preise geprüft.</p> <p>02 = durchgehende Fahrscheine</p> <p>08 = Streckenfahrscheine nach TCV-Heft II/III begrenzt auf 2 Seriennummern. Preise nicht geprüft</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Codes 01, 02 und 08 sind Leistungen "open date".</p> <p>03 = Zugzuschläge</p> <p>04 = Anteile aus einem Fahrschein für eine kombinierte Leistung</p> <p>05 = Streckenfahrschein in Verbindung mit einer Reservierung</p> <p>06 = Liegeplätze</p> <p>07 = durchgehende Fahrscheine in Verbindung mit einer Reservierung</p> <p>09 = Beförderungsausweise, die nicht auf Informatik-Datenträgern abgerechnet werden (z.B. Vercharterung von Zügen und Reisezugwagen), für die jedoch mindestens folgende Elemente in den Einzeldatensatz aufzunehmen sind: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 34, 35 oder 36.</p> <p>11 = unentgeltliche Fahrscheine, für die eine Provision gewährt wird. Im Element 34 werden dann 4 Nullen angegeben (00,00). Der Betrag der Provision wird wie ein Anteil zu Lasten des EVU, das die Provision gewährt, behandelt. Der Betrag der Provision erscheint im Element 35.</p> <p>20 = Plätze ARZ-Fahrzeuge</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Code 20 kann eventuell für die Abrechnung der Anteile "Auto und Reisender" verwendet werden (nur im Binnenverkehr).</p> <p>40 = Bettplätze</p> <p>50 = Reservierung von Einrichtungen an Bord (Kabinen, Schlaf-/Liegeplätze etc.) für eine Seestrecke</p> <p>60 = Mahlzeiten</p>

7	Beantragte Annullierungen Art der Transaktion	1	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	26	0 = ohne Annullierung 1 = besonderer Datensatz für beantragte Annullierungen 2 = besonderer Datensatz für Rückrechnung von nicht erstatteten Anteilen 3 = elektronische Fahrscheinrückerstattung 4* = Fahrscheinumtausch 5* = Umtausch oder Rückerstattung wegen Streik  * = Diese Art von Information ist fakultativ
8	Art der anfordernden Stelle der Leistung/Annullierung Vertriebskanal	1	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	27	1 = Bahnhöfe und gleichgestellte Stellen 2 = Reisebüros und gleichgestellte Stellen 3* = Call-Center eines EVU 4* = Verkäufe an Bord der Züge 5* = Automaten eines EVU 8* = Internetseite eines Reisebüros 9* = Internetseite eines EVU  * = Diese Art von Information ist fakultativ
9	Ausgabestelle: Bahnhof oder Reisebüro	5	O	UIC-Merkblatt Nr. 920-2	28-32	Dieses Element wird gefüllt durch: - fünf Nullen (00000), wenn das Ausgabe-EVU es nicht an den Zuteiler übermittelt hat, - fünf Neunen (99999), wenn das Element 6 mit 09 codiert ist und der Datensatz mehrere Ausgabestellen betrifft.
10	Weiteres Element zur Identifizierung der Ausgabestelle Land  Zugkategorie	7  3  4	F  F  F	Norme ISO 3166-1	33-39  33-35  36-39	Benutzt nach bi- oder multilateralen Vereinbarungen  Code des Landes * z.B. : "ODE"  Code der Zugkategorie * z.B. : „0041“ * = Diese Art von Information ist fakultativ
11	Abrechnungswährung  Währungsperiode	3  2	O  O	UIC-Merkblatt Nr. 920-3 UIC-Merkblatt Nr. 311	40-42  43-44	- Währung, die in dem internationalen Tarif erscheint - durch das BCC festgesetzter Code
12	Tarificodierung	5	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	45-49	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 05 oder 07 codiert ist. Dieses Element erscheint in jedem Fall (siehe Anlage C -Seite 45).

13	Art der Strecke	1	O	UIC-Merkblatt Nr. 301	50	<p>Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 07, 08 und 20 codiert ist.</p> <p>1 = einfache Fahrt  2 = Hin- und Rückfahrt über den gleichen Weg  3 = Rundreisehinfahrt zum Preis einfacher Fahrt  4 = Hinfahrtstrecke eines Fahrscheins für eine Rundreise zum halben Preis Hin- und Rückfahrt (auch dann, wenn das betreffende EVU keine Ermäßigung für die Hin- und Rückfahrt gewährt) oder einfache Strecke mit Anwendung des halben Preises für die Hin- und Rückfahrt (Mehrfahrten ARZ)  5 = Rundreiserückfahrt zum Preis einfacher Fahrt  6 = Rundreiserückfahrt zum halben Preis der Hin- und Rückfahrt (auch wenn das betreffende EVU keine Ermäßigung für die Hin- und Rückfahrt gewährt)  7 = Streckenwechsel oder Änderung des Reiseweges im ARZ-Verkehr. Es wird eine Annullierungsmeldung (Zeichen des Vorgangs: Code 1) und/oder eine Zuteilungsmeldung (Zeichen des Vorgangs: Code 0) übermittelt.  8 = Hin- oder Rückfahrt einer Hin- und Rückreise zum halben Preis für die Hin- und Rückfahrt.  9 = sonstige Fälle.  Bei Rundreisen, die auf der Hin- und Rückfahrt über dasselbe Netz (gleiches EVU) führen, sind zwei Datensätze zu übertragen.</p>
----	-----------------	---	---	--------------------------	----	--



Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	° oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
14	Klasse oder Kategorie	3	○	UIC-Merkblatt Nr. 301	51-53	<p>000 = Leistungen ohne Klasse  001 = 1. Klasse<sup>b</sup>  002 = 2. Klasse<sup>b</sup>  003 = Bahn 1. Klasse/Schiff 2. Klasse<sup>b</sup>  004 = Bahn 2. Klasse/Schiff 1. Klasse<sup>b</sup>  005 = Bahn 1. Klasse/Schiff "Vorzugs-klasse"  006 = Bahn 2. Klasse/Schiff "Vorzugs-klasse"</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Codes 003 bis 006 werden nur benutzt, wenn in einem Datensatz Bahn- und Seestrecken betroffen sind.</p> <p>007 = Liegeplätze 1. Klasse  008 = Liegeplätze 2. Klasse  009 = Klassenwechsel  010 = vorbehalten  011 = Bettplatz "single"  012 = Bettplatz "spécial"  013 = Bettplatz "double"  014 = Bettplatz "touriste T2"  015 = Bettplatz "touriste T3"  016 = Bettplatz "touriste T4"  017 = Single-Abteil "Gran Class" mit Dusche und Toilette  018 = Double-Abteil "Gran Class" mit Dusche und Toilette  019 = vorbehalten Bettplatz "T3 Deluxe" mit Dusche und Toilette  021 bis 061 = vorbehalten  062 = Ruhesessel 1. Klasse  063 = Ruhesessel 2. Klasse  064 = Kabine Spezial 1. Klasse  065 = Kabine Luxus 1. Klasse  066 = Kabine mit 1 Bett 1. Klasse  067 = Kabine mit 1 Bett 2. Klasse  068 = Kabine mit 2 Betten 1. Klasse  069 = Kabine mit 2 Betten 2. Klasse  070 = Kabine mit 3 Betten 1. Klasse  071 = Kabine mit 3 Betten 2. Klasse  072 = Kabine mit 4 Betten 1. Klasse  073 = Kabine mit 4 Betten 2. Klasse  074 = Kabine mit 6 Betten 1. Klasse  075 = Kabine mit 6 Betten 2. Klasse  076 = Managerabteil  077 = Videoabteil  078 = Liegewagenabteil mit 4 Plätzen  079 = Abteil "Fahrräder"  080 = Abteil "Schlafwagen mit Dusche"  081 = Frühstück  082 = Mittagessen  083 = Abendessen  084 = Abteil PANORAMA-Plätze  085 = Abteil EURAFFAIRES  086 = Liegesessel  087 = Abteil CLUB  088 = Abteil PREFERENTE</p>



Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
14	Klasse oder Kategorie	3	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	51-53	090 = nur Fahrräder 101 bis 120 = Für Chartervereinbarungen vorbehaltene Codes, um die Art des Wagens anzugeben, wenn das Element 12 mit 33000 bis 33900 codiert ist.
15	Betrag des Anteils je Leistungseinheit	8	O	-	54-61	6 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es sind die Rundungsregeln der Anlage D - Seite 67 anzuwenden. Wenn das Element 12 mit 33000 bis 33900 codiert ist, ist der Preis des halben Wagens der im Element 14 enthaltenen Wagenart anzugeben.
16	Zugnummer	5	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	62-66	Es ist 00000 angegeben, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 08, 09, 11 oder 50 codiert ist (Abweichend hiervon gibt die ATOC die Abfahrtszeit des Zuges vom Einsteigebahnhof des Reisenden an). Die Nummer des Zuges ist die, die auf dem Fahrschein des Kunden angegeben ist.
17	Wagennummer	3	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	67-69	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 06 oder 40 codiert ist. (Abweichend hiervon kennzeichnet die ATOC ihre Wagen mit Buchstaben.)
18	Verkehrstag	6	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	70-75	Dieses Element erscheint nicht, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 08, 09 oder 11 codiert ist. Der Verkehrstag ist der Tag der Abfahrt des Wagens von seinem Ursprungsbahnhof.
19	Abgangsbahnhof: - EVU  - Bahnhof	4  5	O  O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>  <i>UIC-Merkblatt Nr. 920-2</i>	76-79  80-84	EVU, auf dem die erste Strecke befahren wird. Wenn das Abgangs-EVU nicht bestimmt ist (z.B. Inter Rail Karte, Eurailpass) sind 4 Nullen (0000) anzugeben. Hauptcode ohne Prüfziffer (zu benutzen, wenn die Stelle kein Grenz- oder Transitpunkt ist) oder Nebencode Grenz- oder Transitpunkt oder wenn der Abgangsbahnhof nicht bestimmt ist, sind fünf Nullen (00000) anzugeben. Beispiel: siehe Punkt G.3 - Seite 75.
20	Vorbehalten	1			85	

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
21	Zielbahnhof: - EVU  - Bahnhof	4  5	O  O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i> <i>UIC-Merkblatt Nr. 920-2</i>	86-89  90-94	EVU, bei dem die letzte Strecke befahren wird (siehe Element 19). Hauptcode ohne Prüfziffer (zu benutzen, wenn die Stelle kein Grenz- oder Transitpunkt ist) oder Nebencode Grenz- oder Transitpunkt oder wenn der Zielbahnhof nicht bestimmt ist, sind fünf Nullen (00000) anzugeben.
22	Nummer der Kennung der Ausgabe/Zuteilung	1	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	95	Dieses Element kennzeichnet die Nummer, die im Element 23 angegeben wird, in folgender Weise: 1 = Prüfnummer Zuteiler 2 = elektronische Ausgabennummer 3 = Ordnungsnummer des manuellen Fahrausweises in einem elektronischen Abrechnungssystem (siehe Punkt 3.1 - Seite 18) 4 = Ordnungsnummer des manuellen Fahrscheins erfasst in der Abrechnung (siehe Punkt 3.1) 5 = Nummer der beigefügten Abrechnung 6 = virtuelle Nummer des manuellen Fahrausweises in einem elektronischen Abrechnungssystem* * siehe Punkt 3.1 des vorliegenden Merkblatts
23	Prüfnummer	14	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	96-109	Es handelt sich um: - die Prüfnummer nach <i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i> im Fall des Austausches von Meldungen zwischen EVU. - die Ausgabennummer nach <i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i> im Fall des elektronischen Verkaufs ohne Austausch der Meldung, - die virtuelle oder Ordnungsnummer im Fall des manuellen Verkaufs. Wenn das Element 6 mit 9 codiert ist, handelt es sich um die Nummer der beigefügten Abrechnung.
24	Dialognummer	5	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 918-1</i>	110-114	Dieses Element ist jedesmal obligatorisch, wenn es einen Austausch von Meldungen zwischen Systemen gibt, einschließlich im Fall der Fahrscheine allein (Element 6 codiert: 01, 02, 05, 07 oder 08). Im Fall jedoch, wo es nicht übermittelt wird, wird es durch Nullen gefüllt.
25	Ausgabetag	6	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	115-120	Wenn der Tag des Monats nicht bekannt ist, werden die beiden letzten Stellen durch Nullen ergänzt.
26	Anzahl der Leistungen	5	O	-	121-125	Wenn das Element 12 mit 33000 bis 33900 codiert ist, ist die Anzahl der halben Wagen der in Element 14 genannten Wagenart anzugeben. Es ist ein Einzeldatensatz je Wagenart zu bilden.

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
27	Berichtigungen	1	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	126	<p>0 = normale Buchung 1 = Gegenbuchung Der Code 1 wird nur benutzt, wenn das EVU Abrechnungsberichtigungen im System durchführt.</p> <p>In diesem Fall werden ursprünglich als Gutschrift abgerechnete Beträge in Element 28 als Lastschrift verbucht, ursprünglich als Lastschrift abgerechnete Beträge in Element 29 als Gutschrift.</p> <p><del>in diesem Fall sind die Beträge in denselben Feldern wie bei der ursprünglichen Speicherung positioniert, aber im Sinne einer Gegenbuchung.</del></p> <p>2 = freie Berichtigung</p> <p>In diesem Falle muss obligatorisch ein Berichtigungsnachweis beigefügt werden. Es sind nur die Elemente 1, 2, 3, 4, 11, 22, 23, 25, 28 oder 29 im Sinn der Berichtigung auszufüllen. Handelt es sich um Nettobeträge, sind die Elemente 34, 35 und 36 mit Nullen zu füllen.</p>
28	Bruttobetrag der Lastschrift	10	O	-	127-136	<p>8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.</p> <p>Der Betrag ist gleich dem Produkt der Elemente 15 und 26 des Einzeldatensatzes. Er erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 1 oder 2, 3, 4 oder 5 codiert ist.</p>
29	Bruttobetrag der Gutschrift	10	O	-	137-146	<p>8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.</p> <p>Der Betrag ist gleich dem Produkt der Elemente 15 und 26 des Einzeldatensatzes. Er erscheint in diesem Feld, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 0 oder 2 codiert ist.</p>
30	Rückrechnungssatz	2	O	-	147-148	<p>Dieses Element wird angegeben, wenn das Element 7 des Einzeldatensatzes mit 2 oder 3 codiert ist. Es wird nicht angegeben, wenn der nicht erstattete Anteil als Festbetrag berechnet wird.</p>
31	Ausgabe-EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	149-152	<p>Es handelt sich um das Ausgabe-EVU, das die Annullierung beantragt hat, oder das die Aftersales-Transaktion durchführende EVU, wenn das Element 7 mit 1, 2, 3, 4 oder 5 codiert ist.</p>

32	Primärcode der Wegevorschrift der 1. Strecke	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-9</i>	153-161	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 mit 01, 02 oder 04 codiert ist; für die Codes 05 und 07 wird das Element geliefert, wenn es von dem platzzuteilenden EVU für die Berechnung benutzt wird.
----	--	---	---	--------------------------------	---------	--

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
33	Art des Reisenden	2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 301</i>	162-163	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 des Einzeldatensatzes mit 01, 02, 04, 05, 07, 08 und 20 codiert ist: 00 = ohne Bezeichnung (z.B. Vercharterung) 11 = Erwachsene 12 = Jugendliche 13 = Kinder 17 = Gratisreisende Begleitpersonen 18 = Senioren 19 = Hunde
34	Provisionsatz des leistungserbringenden EVU in %	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 130</i>	164-167	2 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Es handelt sich um den Provisionsatz, der von dem EVU gewährt wird, das als Element 3 erscheint. Dieses Element erscheint nicht, wenn die Provision als Festbetrag berechnet wird.
35	Provisionsbetrag zu Lasten des leistungserbringenden EVU	10	O	-	168-177	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Wenn dieser Betrag aus der Anwendung eines Provisionssatzes resultiert, wird er auf der Grundlage des Elementes 29 bestimmt. Es werden die Rundungsregeln nach Anlage <b>D - Seite 67</b> angewandt.
36	Provisionsbetrag zu Gunsten des leistungserbringenden EVU	10	O	-	178-187	8 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Wenn dieser Betrag aus der Anwendung eines Provisionsatzes resultiert, wird er auf der Grundlage des Elementes 28 bestimmt. Es werden die Rundungsregeln nach Anlage <b>D</b> angewandt.
37	Primärkode der Wegevorschrift der 2. Strecke	9	F	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-9</i>	188-196	Dieses Element erscheint, wenn das Element 6 mit 01, 02 oder 04 codiert ist; für die Codes 05 und 07 wird das Element geliefert, wenn es von dem platzzuteilenden EVU für die Berechnung benutzt wird.

a. O = verbindlich oder F = fakultativ

b. 1. Klasse = Schiff 1. Klasse = Schiff Tourist A = Schiff Komfortklasse. 2. Klasse = Schiff 2. Klasse = Schiff Tourist B = Schiff Economy-Klasse

# Anlagen

## Satz: Summendatensatz

Lfd. Nr. im Satz	Element	Anzahl der Stellen	o oder Fa	Bezug auf das Merkblatt Nr.	Nr. der Stellen	Bemerkungen
1	Kennung	9	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 912</i>	0-8	
2	Rechnungserstellendes EVU	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	9-12	RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar
3	Empfangs-EVU der Abrechnung	4	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-1</i>	13-16	RICS-Referenztable auf der UIC-Seite downloadbar
4	Abrechnungszeitraum: - Jahr - Monat - kürzerer Zeitraum als der Monat	2 2 2	O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-4</i>	17-18 19-20 21-22	Gleiche Bemerkung wie zum Element 4 des Einzeldatensatzes.
5	vorbehalten	1	-	-	23	
6	Abrechnungswährung Währungsperiode	3 2	O O	<i>UIC-Merkblatt Nr. 920-3</i> <i>UIC-Merkblatt Nr. 311</i>	24-26 27-28	Gleiche Bemerkung wie zum Element 11 des Einzeldatensatzes.
7	Bruttobetrag Belastung	12	O	-	29-40	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.
8	Bruttobetrag Gutschrift	12	O	-	41-52	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma.
9	Betrag der Provisionsbelastung	11	O	-	53-63	9 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Summe der Elemente 35 des Einzeldatensatzes.
10	Betrag der Provisionsgutschrift	11	O	-	64-74	9 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Summe der Elemente 36 des Einzeldatensatzes.
11	Saldo Belastung/Gutschrift	1	O	-	75	Der Code 1 gibt an, dass es sich um eine Belastung des Empfangs-EVU der Abrechnung handelt, und der Code 2 gibt an, dass es sich um eine Gutschrift für dieses EVU handelt.
12	Netto-Saldo	12	O	-	76-87	10 Stellen vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma. Saldierung der Elemente 7, 8, 9 und 10.

a. O = verbindlich oder F = fakultativ